

xEDIKUR - Codeliste

Version 1.1 (Stand 02/2018)

D.36 PATSTAT - Patientenstatus

Code	Bedeutung
0	Absage
1	Bewilligt / vorgemerkt
2	Eingeladen für
3	Anwesend ab
4	Unterbrechung
5	Abgereist am
6	Verwendung PVA-intern
7	Verwendung PVA-intern
8	Unterbrechung / Splitting

D.36 PATSTAT - Patientenstatus

Datenfeldverwendung und Abhängigkeiten

Je nach Kombination mit MART (Meldungsart) und Belegung der Datenfelder BRIEFDAT, EINDAT, BEGINNDAT, ENDEDAT und/oder ABSAGE (alle Datenfelder in SART 20) können bestimmte Ereignisse gemeldet werden.

PAT-STAT	MART	BRIEFDAT	EINDAT	BEGINNDAT	ENDEDAT	ABSAGE	Entlassungsdiagnose	Darstellung von
0	R04					X		Absage
1	R04		X*			X		Absage Einladung vorgesehene Aufnahme datum
2	R04	X	X					Einladung für BRIEFDAT und vorgesehene Aufnahme datum = EINDAT
2	R05	X	X					Änderung BRIEFDAT und/oder EINDAT
2	R06			X				Storno Aufnahme
3	R04			X				anwesend ab = BEGINNDAT
3	R05			X				Änderung anwesend ab = BEGINNDAT
3	R07				X			Storno Entlassung / Splitting Teilstrecke
4	R02			X	X			Bewilligung einer Unterbrechung
4	R04			X				Meldung Unterbrechungsbeginn = BEGINNDAT
4	R04			X	X			Meldung Unterbrechungszeitraum BEGINNDAT - ENDEDAT
4	R06				X			Storno Unterbrechungsende = ENDEDAT
4	R07			X				Storno Unterbrechungsbeginn = BEGINNDAT
4	R07			X	X			Storno Unterbrechungszeitraum = BEGINNDAT – ENDEDAT
5	R02				X			Bewilligung einer vorzeitigen Abreise (Verkürzung)
5	R04				X		X	abgereist am = ENDEDAT
5	R05				X		X	Änderung abgereist am = ENDEDAT
8	R02				X			Bewilligung einer vorzeitigen Abreise (Verkürzung/Splitting Teilstrecke)
8	R04				X		X	Abgereist am = ENDEDAT (Splitting Teilstrecke)
8	R05				X		X	Änderung abgereist am = ENDEDAT (Splitting Teilstrecke)

*) Das Datenfeld EINDAT kann, muss aber nicht belegt sein. Keine Eingabe ist möglich.